

Bäckslända Nymf st. 4-5



Titta på filmerna innan du väljer en beskrivning av något specifikt mönster. De visar hur du använder Kroppsbindarnål, Vingbrännare och Vingmaterial, samt hur man binder in Vingar/Ving-anlag och Nymf-ben/Nymf-ryggar.

OBS! Använd Bindmallarna, de hjälper dig få rätt proportioner på din fluga.

Detta behöver du:

J:son RWB S4-S5 och RWM S4-S5.

J:son RNL S4-S5.


Tungstens ark eller blyfolie som förtyngning (valfritt).

Syntetisk dubbing i valfri färg.


Solid Micro LarvaLace 1 mm eller Syntetiska penselshår/Microfibbets till stjartspröt och antenner i valfri färg.




Rec. hook
Size 14/18



Säkra bindtråden på kroken och gå tillbaka med bindtråden ca 2-3 mm bakom krokögat. Bind in valfri dubbing eller förtyngning på krokskaftet (beroende på hur tung du vill ha flugan) för att skapa en underkropp till nymfbenen.



Tag två bitar 1 mm solid halvrund LarvaLace eller och spetsa till dem med ett så långt snitt som möjligt för att få taperade stjärtspröt.



Bind sedan in de två stjärt spröten parallellt på båda sidor om kroppen som bilden visar och klipp bort överflödigt material.



Bind in en liten bunt med syntetisk dubbing i valfri färg och bind ner den bakåt precis framför stjärtspröten.



Sträck dubbingen och tvinna den hårt ihop med bindtråden. Linda den i täta varv från stjärtspröten upp till början av krokböjen för att skapa en segmenterad kropp.



Fortsätt sedan fram med bindtråden till strax bakom krokögat och lås med ett par hårda varv.




Bind in stammen på benen bakom krokögat och lås med ett par hårda varv. Vik upp benen och förflytta bindtråden bakåt på krokskaftet. (Är du osäker på hur man binder in nymfben, titta på videon som ligger under flugbindning på jonsweden.com)



Vik ner och kontrollera så att bindtråden är placerad i rätt läge mellan första och andra benparet och bind in. Upprepa processen tills du bundit in hela benstammen och gå fram med bindtråden igen mellan andra och tredje benparet.



Lås med ett par hårda varv, klipp bort överflödigt benmaterial och gå fram med bindtråden bakom första benparet.



Tag två syntetiska spröt till antenner, håll dem i din pincett och anpassa längden. Klipp av dem ca 2 mm framför pincetten.




Tag en tändare och bränn ihop spröten så det bildas en liten plastkula, denna gör att inte antennerna lossnar när du bundit in dem.



Håll antennerna med kulan bakåt parallellt med krokskäftet.




Bind in antennerna, dra dem till rätt läge och lås med 3-4 hårda varv.




Bind in huvud, ryggsköld och vinganlag precis bakom krokögat med hjälp av stjärken som bilden visar och lås med ett par hårda varv.

(Är du osäker på hur man bränner vinganlag, titta på videon som ligger under flugbindning på jsonsweden.com).




Bind ner resten av stjärken på kroppen och placera bindtråden bakom första benparet.




Vik vinganlaget bakåt och bind in med ett par hårda varv precis bakom huvudet.



Vik fram vinganlaget igen så att ryggskölden ligger parallellt med huvudet.
Bind in stjärken, täck den med bindtråd och lås med ett par hårda varv
bakom huvudet.



Vik bak ryggskölden, bind in och lås med ett par hårda varv med
bindtråden.




Vik fram vinganlagen igen så att de ligger parallellt med ryggskölden och bind in stälken.



Täck resterna av stälken med bindtråd och lås med ett par hårda varv framför de bakre benparet.



Bind in de bakre vinganlagen strax framför det bakre benparet som bilden visar, klipp bort överflödigt material och täck resterna med bindtråd. Använd bindmallen för att få rätt proportioner.




Lås med ett par hårda varv och avsluta med en whip-finish framför det bakre benparet.



Pensla på lite superlim i mitten på undersidan av vinganlagen.
Var försiktig och ta inte för mycket lim, då riskerar du att vinganlagen fastnar i bakbenen och förstör flugan.



Vik vinganlagen bakåt och pressa ner försiktigt (inte för hårt) mot bakkroppen några sekunder så att de fastnar ordentligt.



Greppa ett spröt med pincetten, vinkla den och drag försiktigt längs sprötet för att krusa det. Gör samma sak med det andra sprötet så får du ett mer naturligt utseende på antennerna.



En liten droppe lack på undersidan huvudet och flugan är färdig. Om du vill kan du lägga ett lager lack över huvud, rygg och vinganlag för att få en hårdare och blankare översida på flugan.