

# Geting st. 2-4



Titta på filmerna innan du väljer en beskrivning av något specifikt mönster. De visar hur du använder Kroppsbindarnål, Vingbrännare och Vingmaterial, samt hur man binder in Vingar/Ving-anlag och Nymf-ben/Nymf-ryggar.

**OBS!** Använd Bindmallarna, de hjälper dig få rätt proportioner på din fluga.

## Detta behöver du:

J:son RWB G2-4 och RWM G2-4.

Foam skuret i tre remsor svart ca 2x3 mm

och gul ca 2x3 och 2x5-2x6 mm.


Svart nylonlina till ögon.

Hackel Svart alt. Cree/Variant.

Syntetiska spröt eller MicroFibbets som antenner.




Rec. hook  
Size 10/12




Skär till två gula foamremsor ca 2x3 och 2x5-2x6 mm  
(beroende på vilken storlek du skall binda).




Skär till en svart foamremsa ca 2x3 mm.




Säkra bindtråden på kroken, bind den bakåt nedanför mitten av krokböjen och gå tillbaka till början av krokböjen igen.




Bind in den kraftiga foamremsan i början av krokböjen.




Bind ner foamen till nedanför mitten på krokböjen i glesa varv och gå tillbaka med bindtråden ett par varv.




Vik fram foamen sträck och bind in den med några hårda varv för det första lilla segmentet.




Vik bak foamen och gå uppåt med bindtråden på kroken ett par tre varv. Vik fram foamen igen och bind in med några lösare varv för att göra det andra segmentet.



Vik tillbaka foamen, gå några varv uppåt på krokskaftet igen.



Vik fram foamen och skapa det tredje segmentet med några lösare varv.



Upprepa processen med allt lösare segment tills du bundit en taperad kropp upp till början av krokböjen.



Klipp bort överflödig foam och bind ner resterna hårt på krokskaftet.



Bind in den svarta foamremsan strax framför bakkroppen, klipp bort överflödig foam och bind ner resterna på krokskaftet.



Tag ett hackel och sprid ut fibrerna med hjälp av tummen och pekfingeret. Bind in hacklet precis framför foam remsan, och tvinna det runt bidtråden, på detta viset får du ett starkare och buskigare hackel.




Linda hacklet i täta varv framåt till 3-4 mm bakom krokögat och lås med ett par hårda varv. Klipp bort reten av hacklet, bind in den gula foamremsan och bind ner den ända fram till krokögat.






Tag två bitar svart nylonlina och klipp till samma längd. Håll dem i en spetsig pincett precis på mitten och smält ner dem på bägge sidor med hjälp av en tändare.



Se upp så att du inte smälter dem hela vägen in till pincetten, då är risken stor att de flyter ut mot metallen och förlorar sin runda form. De färdiga ögonen skall se ut som på bilden ovan.



Bind in ögonen precis bakom krokögat och fixera dem genom att krysslinda mellan ögonen.



Tag två syntetiska svarta penselspröt. Håll dem i din pincett, anpassa längden och klipp av dem ca 2 mm framför pincetten.



Tag en tändare och bränn ihop spröten så det bildas en liten plastkula, denna gör att inte spröten lossnar när du bundit in dem.



Håll spröten med kulan bakåt parallellt med krokskaftet.



Bind in spröten med några hårda varv och se till att de hamnar på var sin sida av foamen ovanför ögonen.  
Gå sedan tillbaka med bindtråden bakom ögonen.



Vik fram den svarta foamremsan, sträck och bind in den ca 2-3 mm bakom ögonen.



Klipp bort överflödig foam och bind ner resterna hårt på krokskaftet



Bind in den första vingen med några hårda varv och klipp bort överflödigt vingmaterial. (Är du osäker på hur man bränner vingar, titta på videon som ligger under flugbindning på [jonsweden.com](http://jonsweden.com))



Bind in den andra vingen med några hårda varv, lås bindtråden och klipp bort överflödigt vingmaterial.

Vik bak den gula foamremsan, sträck och bind in precis framför vingarna med några hårda varv.



Klipp bort överflödigt foam och avsluta flugan med en whip-finish knut.



Håll spröten (ett i taget) i pincetten, klipp av dem ca 2-3 mm för långa och bränn dem till önskad längd.



Klipp bort överflödigt hackel på undersidan av flugan. Justera flugan genom att klippa eller plocka bort oönskade fibrer med sax eller pincett. En liten droppe lack på undersidan och flugan är färdig.