

Myra st. 2-4



Titta på filmerna innan du väljer en beskrivning av något specifikt mönster. De visar hur du använder Kroppsbindarnål, Vingbrännare och Vingmaterial, samt hur man binder in Vingar/Ving-anlag och Nymf-ben/Nymf-ryggar.

OBS! Använd Bindmallarna, de hjälper dig få rätt proportioner på din fluga.

Detta behöver du:

J:son RWB G2-4 och RWM G2-4.

Foam i valfri färg skuret i två remsor
ca 2x2-2x3 och 2x4-2x5 mm.

Hackel Svart alt. Cree/Variant.


Syntetiska spröt eller MicroFibbets som antenner.




Rec. hook
Size 12/14




Skär till två foamremsor i valfri färg ca 2x2-2x3 och 2x4-2x5 mm (beroende på vilken storlek du skall binda).




Säkra bindtråden på kroken och bind in den kraftiga foamremsan i början av krokböjen.



Bind ner foamen till mitten på krokböjen i glesa varv och gå tillbaka med bindtråden till början av krokböjen där du band in foamen.



Vik tillbaka foamen och bind in den med några hårda varv, klipp bort överflödig foam och bind ner resterna på krokskaftet.



Bind in den tunnare foamremsan mitt på krokskaftet.



Bind ner fomen bakåt till strax framför bakkroppen och lås med ett par hårda varv.



Tag ditt hackel och sprid ut fibrerna med hjälp av tummen och pekfingeret.




Bind in hacklet precis framför foamremsan och tvinna det runt bindtråden. På detta viset får du ett starkare och buskigare hackel.



Linda hacklet i täta varv fram till mitten på krokskaftet, lås med ett par hårda varv och klipp bort överflödigt hackel.



Vik över foamen och bind in den med några hårda varv.




Klipp bort oönskade hackelfibrer, överflödig foam och bind ner resterna på krokskaftet.




Bind in en ny bit av den tunnare foamremsan framme vid krokögat.




Gå tillbaka med bindtråden 2-3 mm från krokögat, bind in den första vingen med några hårda varv och klipp bort överflödigt vingmaterial.
(Är du osäker på hur man bränner vingar, titta på videon som ligger under flugbindning på jsonsweden.com)



Bind in den andra vingen med några hårda varv, lås bindtråden och klipp bort överflödigt vingmaterial.




Tag två syntetiska svarta penselspröt. Håll dem i din pincett, anpassa längden och klipp av dem ca 2 mm framför pincetten.



Tag en tändare och bränn ihop spröten så det bildas en liten plastkula, denna gör att inte spröten lossnar när du bundit in dem.




Håll spröten med kulan bakåt parallellt med krokskaftet.




Bind in spröten med några hårda varv och se till att de hamnar på var sin sida av foamen, gå sedan tillbaka med bindtråden till mitten av krokskaftet framför vingarna.



Vik bak foamen och bind in precis framför vingarna med några hårda varv.



Klipp bort överflödig foam och avsluta flugan med en whip-finish knut.



Håll spröten (ett i taget) i pincetten och klipp av dem, lämna ett par mm till att bränna.



Håll spröten (ett i taget) i pincetten och bränn dem till önskad längd.



Klipp bort överflödigt hackel på undersidan av flugan. Justera flugan genom att klippa eller plocka bort oönskade fibrer med sax eller pincett.



En liten droppe lack på undersidan och flugan är färdig.