

# Nattslända st. 4-5



Titta på filmerna innan du väljer en beskrivning av något specifikt mönster. De visar hur du använder Kroppsbindarnål, Vingbrännare och Vingmaterial, samt hur man binder in Vingar/Ving-anlag och Nymf-ben/Nymf-ryggar.

**OBS!** Använd Bindmallarna, de hjälper dig få rätt proportioner på din fluga.

## Detta behöver du:

J:son DBP small och micro.

J:son RWB C4-5 och RWM C4-5.

Foam i valfri färg skuret i två remsor


ca 1x1-1x2 och 1x2-1x3 mm.

CDC eller hackel i Valfri färg.


Syntetiska penselspröt eller MicroFibbets som antenner.




Rec. hook  
Size 18/22




Skär till två foamremsor i valfri färg ca 1x1-1x2 och 1x2-1x3 mm (beroende på vilken storlek du skall binda).




Säkra bindtråden på bindnålen, vik foamremsan på mitten runt nålspetsen och sträck den bakåt parallellt med nålen.  
(Är du osäker på hur man använder bindnålen, titta på videon som ligger under flugbindning på [jsonsweden.com](http://jsonsweden.com))




Bind in den så nära spetsen som möjligt med 3-4 varv. Släpp greppet om foamen sedan för du bindtråden mellan foamremsorna och förflyttar dig bakåt på nålen genom att linda 1 varv runt nålen separat.




Sträck foamen bakåt igen, bind 2-3 varv runt både foam och nål för ett första segment. Släpp foamen, 1 varv bakåt på nålen, sträck foamen bakåt och bind ett andra segment. Upprepa processen tills du är nöjd med kroppslängden och avsluta. Använd bindmallen för att få rätt proportioner.



Säkra bindtråden på kroken och bind in kroppen i början på krokböjen.  
Krysslinda några hårda varv mellan foamremorna för att inte kroppen skall rotera på kroken när du fortsätter binda din fluga.




Klipp bort överflödigt foam och lås bindtråden med ett par hårda varv.



Tag två syntetiska spröt till antenner, håll dem i din pincett, anpassa längden och klipp av dem ca 2 mm framför pincetten.



Tag en tändare och bränn ihop spröten så det bildas en liten plastkula, denna gör att inte spröten lossnar när du bundit in dem.




Håll spröten med kulan bakåt parallellt med krokskaftet.




Bind in spröten med ett par varv, dra spröten till rätt längd och läge och lås med 3-4 hårda varv.







Ta din vinge och håll den på plats vågrätt över bakkroppen.  
(Är du osäker på hur man bränner vingar, titta på videon som ligger  
under flugbindning på [jonsweden.com](http://jonsweden.com))



Bind in vingen med några hårda varv, lås bindtråden och klipp bort  
överflödigt vingmaterial.



Bind in den bredare foamremsan och bind ner den bakåt så den pressar ner vingen mot bakkroppen. Detta håller vingen på plats när flugan är klar.



Tag en CDC Fjäder, håll den i en pappersklämman och klipp bort stammen. Splitta sedan din bindtråd och placera CDC fibrena i öppningen med hjälp av pappersklämman.





Sträck bindtråden så att öppningen sluter sig, ta bort pappersklämman och tvinna bindtråden så att du får ett litet CDC hackel.



Linda CDC hacklet i täta varv fram till ca 1-2 mm bakom krokögat.



Lås CDChacklet med ett par hårda varv och vik fram foamremsan.



Bind in foamen precis bakom krokögat och linda bak bindtråden ca 1-2 mm från krokögat.




Vik foamremsan bakåt igen sträck och bind in foamen med 2-3 hårda varv för att skapa ett litet huvud.



Avsluta med en whip-finish och klipp av bindtråden.



Klipp bort överflödigt hackel på undersidan av flugan, detta gör att den sitter på rätt sätt i vattnet. Justera flugan genom att klippa eller plocka bort oönskade fibrer med sax eller pincett.



Greppa ett spröt med pincetten vinkla den och drag försiktigt längs sprötet för att krusa det. Gör samma sak med det andra sprötet så får du ett mer naturligt utseende på antennerna.



En liten droppe lack på undersidan.



Flugan är färdig.