

Nattslända PUPPA st. 1-3



Titta på filmerna innan du väljer en beskrivning av något specifikt mönster. De visar hur du använder Kroppsbindarnål, Vingbrännare och Vingmaterial, samt hur man binder in Vingar/Ving-anlag och Nymf-ben/Nymf-ryggar.

OBS! Använd Bindmallarna, de hjälper dig få rätt proportioner på din fluga.

Detta behöver du:

J:son DBP large och medium.

J:son RWB U3-5 och RWM C3-5.

Tungstens ark eller blytråd som förtyngning (valfritt).

Foam i valfri färg skuret i två remsor

ca 2x2-2x3 och 2x3-2x4 mm.

CDC eller Hjort/Renhår i Valfri färg.

Strutsfjäder i valfri färg.


Syntetiska penselspröt eller MicroFibbets som antenner.




Rec. hook
Size 8/12/16



Skär till två foamremсор i valfri färg ca 2x2-2x3 och 2x3-2x4 mm (beroende på vilken storlek du skall binda).




Säkra bindtråden på bindnålen.
(Är du osäker på hur man använder bindnålen, titta på videon som ligger under flugbindning på jonsweden.com)



Vik foamremsan på mitten runt nålspetsen och sträck den bakåt parallellt med nålen.



Bind in den så nära spetsen som möjligt med 3-4 varv, släpp greppet om foamen. Sedan för du bindtråden mellan foamremsorna och förflyttar dig bakåt på nålen genom att linda 1 varv runt nålen separat.



Sträck foamen bakåt igen, bind 2-3 varv runt både foam och nål för ett första segment. Släpp foamen, 1 varv bakåt på nålen, sträck foamen bakåt och bind ett andra segment. Upprepa processen tills du är nöjd med kroppslängden och avsluta. Använd bindmallen för att få rätt proportioner.



Säkra bindtråden på kroken och bind in kroppen i början på krokböjen. Krysslinda några hårda varv mellan foamremorna för att inte kroppen skall rotera på kroken när du fortsätter binda din fluga.



Klipp bort överflödig foam och lås bindtråden med ett par hårda varv.




Bind in den bredare foamremsan och bind ner den bakåt där du band in kroppen på kroken. Klipp bort överflödig foam och lås bindtråden med ett par hårda varv.




Klipp av en bunt Hjort eller Renhår i valfri färg och rensa ut så du får kvar ett litet knippe med långa spetsiga hår att använda som ben.



Håll dem mellan tummen och pekfingret och gnugga dem i handflatan för ett mer naturligt utseende på benen.



Bind in benen på undersidan där krokböjen börjar och lås bindtråden.




Klipp bort överflödigt hår och vänd tillbaka flugan till utgångsläget igen.



Bind in den första vingen med några hårda varv och klipp bort överflödigt vingmaterial. (Är du osäker på hur man bränner vingar, titta på videon som ligger under flugbindning på jonsweden.com)




Bind in den andra vingen och lås den med några hårda varv.



Klipp bort överflödigt vingmaterial och bind ner resterna på krokskaftet.




Välj ut ett par långa strutsherl av god kvalitet med mycket fibrer.



Bind in strutsherlen precis framför vingarna och håll dem sedan parallellt med bindtråden.




Tvinna Strusfibrerna tillsammans med bindtråden tills du får ett tätt litet strutshackel.



Linda strutshacket i täta varv fram till ca 2-3 mm bakom krokögat, säkra strutshacket med ett par hårda varv och klipp bort resterna.



Vik fram foamremsan och bind in den där du avslutade strutshacket, bind sedan ner foamen ända fram till krokögat.



Tag två syntetiska spröt till antenner. Håll dem i din pincett, anpassa längden och klipp av dem ca 2 mm framför pincetten.




Tag en tändare och bränn ihop spröten så det bildas en liten plastkula, denna gör att inte spröten lossnar när du bundit in dem.



Håll spröten med kulan framåt parallellt med krokskaftet.



Bind in spröten med ett par varv, dra spröten till rätt längd och läge så de pekar ut bakåt på var sin sida om foamen. Lås med 3-4 hårda varv.



Vik fram foamremsan, sträck och bind in foamen med 2-3 hårda varv för att skapa ett litet huvud.



Klipp bort överflödig foam, avsluta med en whip-finish och klipp av bindtråden. Justera flugan genom att klippa eller plocka bort oönskade fibrer med sax eller pincett.



Greppa ett spröt med pincetten, vinkla den och drag försiktigt längs sprötet för att krusa det. Gör samma sak med det andra sprötet så får du ett mer naturligt utseende på antennerna.



En liten droppe lack på undersidan av huvudet och flugan är färdig.