

# Nattslända Spent st. 4-5



Titta på filmerna innan du väljer en beskrivning av något specifikt mönster. De visar hur du använder Kroppsbindarnål, Vingbrännare och Vingmaterial, samt hur man binder in Vingar/Ving-anlag och Nymf-ben/Nymf-ryggar.

OBS! Använd Bindmallarna, de hjälper dig få rätt proportioner på din fluga.

## Detta behöver du:

J:son DBP small och micro.

J:son RWB U4-5 och RWM U4-5.

Foam i valfri färg skuret i två remsor


ca 1x1-1x2 och 1x2 mm.

CDC eller Hackel i Valfri färg.


Syntetiska penselspröt eller MicroFibbets som antenner.




Rec. hook  
Size 18/22




Skär till två foamremsor i valfri färg ca 1x1-1x2 och 1x2 mm (beroende på vilken storlek du skall binda).



Säkra bindtråden på bindnålen, vik foamremsan på mitten runt nålspetsen och sträck den bakåt parallellt med nålen.  
(Är du osäker på hur man använder bindnålen, titta på videon som ligger under flugbindning på [jonsweden.com](http://jonsweden.com))




Bind in den så nära spetsen som möjligt med 3-4 varv och släpp greppet om foamen. Sedan för du bindtråden mellan foamremssorna och förflyttar dig bakåt på nålen genom att linda 1 varv runt nålen separat.




Sträck foamen bakåt igen, bind 2-3 varv runt både foam och nål för ett första segment. Släpp foamen, 1 varv bakåt på nålen, sträck foamen bakåt och bind ett andra segment. Upprepa processen tills du är nöjd med kroppslängden och avsluta. Använd bindmallen för att få rätt proportioner.




Säkra bindtråden på kroken och bind in kroppen i början på krokböjen, krysslinda några hårda varv mellan foamremarna för att inte kroppen skall rotera på kroken när du fortsätter binda din fluga.




Klipp bort överflödigt foam och lås bindtråden med ett par halvslag.




Bind in den bredare foamremsan och bind ner den bakåt där du band in kroppen på kroken. Bind in den första vingen med några hårda varv och klipp bort överflödigt vingmaterial.




Bind in den andra vingen med några hårda varv, lås bindtråden och klipp bort överflödigt vingmaterial. (Är du osäker på hur man bränner vingar, titta på videon som ligger under flugbindning på [jonsweden.com](http://jonsweden.com))




Tag två syntetiska spröt till antenner. Håll dem i din pincett, anpassa längden och klipp av dem ca 2 mm framför pincetten.




Tag en tändare och bränn ihop spröten så det bildas en liten plastkula, denna gör att inte spröten lossnar när du bundit in dem.



Håll spröten med kulan bakåt parallellt med krokskaftet.



Bind in spröten med ett par varv, dra spröten till rätt längd och läge och lås med 3-4 hårda varv.



Tag en CDC Fjäder, håll den i en pappersklämman och klipp bort stammen. Splitta sedan din bindtråd, placera CDC fibrena i öppningen med hjälp av pappersklämman.



Sträck bindtråden så att öppningen sluter sig, ta bort pappersklämman och tvinna bindtråden så att du får ett litet CDC hackel.





Linda CDC hacklet i täta varv fram till ca 1-2 mm bakom krokögat.



Avsluta CDC hacklet och lås bindtråden med ett par hårda varv.



Vik fram foamremsan och bind in foamen precis bakom krokögat.



Bind ner foamen några hårda varv ca 1-2 mm bakåt från krokögat.



Vik foamremsan bakåt igen sträck och bind in foamen med 2-3 hårda varv för att skapa ett litet huvud.




Avsluta med en whip-finish och klipp av bindtråden.



Klipp bort överflödigt hackel under främre delen av flugan av flugan, detta gör att den ligger på rätt sätt i vattnet.



Justera flugan genom att klippa eller plocka bort önskade fibrer med sax eller pincett.



Greppa ett spröt med pincetten, vinkla den och drag försiktigt längs sprötet för att krusa det. Gör samma sak med det andra sprötet så får du ett mer naturligt utseende på antennerna.



En liten droppe lack på undersidan och flugan är färdig.